

# Svensk standardverkning för barfotagång

Denna rekommendation gäller vid idealiska förhållanden och skall anses vara vägledande. Individuella avvikelser kan förekomma då varje hov är unik.

## Anamnes

Förhör dig om hästens träningsintensitet, träningsunderlag, uterittsunderlag samt hagemiljö, ålder och allmäntillstånd, för att på bästa sätt kunna anpassa verkningen efter individen.

## Verkning

Strålen skall rensas från gammalt och trasigt horn. Den skall inte verkas ner så strålhornet blir för tunt, utan strålen skall kunna bära vikt och skydda inre strukturer utan risk för ömhet.

Hörnstöden skall verkas/skåras rent så att de inte ger vika. De ska dock inte verkas ner för hårt, då de är en del av hovväggen och därmed ska bära vikt. De ska inte vara högre än bärrandens plan.

Sulan skall verkas så att endast löst horn avlägsnas. Sulan skall vara fast och stum och ej ge efter vid tryck.

Sulan skall vara konkav men graden av konkavitet kan skilja mellan individer.

Hovens bärrand skall vara plant verkad och bestå av hovvägg, vita linjen och lamellrand. Bärranden skall också vara hovens högsta punkt ner mot marken, då det är bärranden som är byggd för att bära hästens vikt. Sula och stråle har inte samma vikt bärande egenskaper utan är mer till för skydd och flexibilitet i hoven.

Trakterna skall vara i höjd med strålens högsta och bredaste punkt.

Hovväggen raspas tillbaka där den flyter ut eller ändrar form på ett icke fysiologiskt sätt och anpassas efter hovbenets form och läge.

Hovens (bärrandens) ytterkant skall rundas av i ca 30-45 grader för att minska risken för att flisor släpper från hovväggen.

Jobba mot symmetri till hovbenets form och position, samt hästens benställning granskad framifrån, från sidan och bakifrån.

Hästen skall, vid besiktning efter en normal standardverkning, inte visa några som helst tecken på ömhet, utan ska röra sig på ett villigt och positivt sätt.

